

# ruRU IDE教學課程

## 11-13-1 表單按鍵-推播通知基本設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 「推播通知」功能，可讓使用者執行一個按鍵後，發送推播通知到手機上，也可以將這個按鍵設定為排程按鍵，每隔一段時間自動發送推播。
- 發送推播的表單，可以是傳統表單、RWD表單或APP表單。
- 接收推播的裝置，僅限於使用APP表單的行動裝置(需安裝ruRU MAE應用程式，並且將該裝置設定為主要裝置)。
- 推播對象以運行環境的「使用者帳號」為指定媒介，也就是發送推播時，要指定推給哪一個帳號。

會議通知

新增 修改 刪除

通知編號: NT21100001

會議主旨: 部門會議

會議內容: 部門例行會議

會議地點: 如如研創會議室

開始時間: 2021/11/03 10:00:00 am

結束時間: 2021/11/03 12:00:00 am

異動帳號: Admin\_PJ999600000001

異動日期時間: 2021/10/27 05:50:37 pm

+ 批次推播

通知帳號	單筆推播
andy	推播
Hue	推播
jacky	推播
simon67	推播

送出推播



- 以上圖的會議通知表單為例, 使用者編輯好會議的相關內容之後, 可以使用單筆推播或是批次推播功能, 將訊息推給指定的帳號或是下方表格中的所有帳號。
- 推播功能的基本設定流程如下:

### 架構

- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔(RWD)
    - 人員主檔(單筆)
    - 人員主檔(雙檔)
    - 人員主檔\_單改
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商查詢
    - 庫存表
    - 庫存檔輸出指定
    - 庫別主檔
    - 料號庫存表
    - 商品主檔
    - 商品查詢
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購交期維護\_條
    - 商品訂購單
    - 商品訂購資料輸出
    - 移動加權平均計算
    - 部門資料
    - 費用請領列印指定
    - 費用請領單
    - 費用請領單查詢
    - 會議通知 ← 1
    - 會議通知\_主檔
    - 會議通知\_明細

### 教學案例 > 會議通知

新增 修改 刪除

通知編號

會議主旨

會議內容

會議地點

開始時間

結束時間

異動帳號

異動日期時間

+

批次推播

通知帳號	單筆推播	異動
	推播	修改
	推播	修改
	推播	修改
	推播	修改

### 版面 基本 屬性

#### 設計類型

手機 平板 電腦

#### 排版

##### 列樣式

#	自訂樣式
1	
2	
3	
4	
5	

##### 排版建議

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■


##### 欄樣式

#	寬度(%)	自訂樣式
1	100	

#### 基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆瀏覽
- 彈出視窗
- 圖片
- 清單選項
- 頁籤區塊
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。




規格描述

- 會議通知\_FX000300001359
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列)\_ BT000300009448
    - (0) 退出(選單列)\_ BT000300009449
    - (0) 刪除(選單列)\_ BT000300009450
    - (2) 匯出(選單列)\_ BT000300009451
    - (3) 匯入(選單列)\_ BT000300009452
    - (3) 新增明細 \_ BT000300009453
    - (2) 修改明細 \_ BT000300009454
    - (2) 刪除明細 \_ BT000300009455
    - (2) 新增主權 \_ BT000300009456
    - (3) 修改主權 \_ BT000300009457
    - (4) 刪除主權 \_ BT000300009458
    - (1) 批次推播 \_ BT000300009475
    - (1) 單筆推播 \_ BT000300009476
  - 隱藏按鍵

1

1. 按一下要設定的按鍵。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

## 會議通知\_FX000300001359

## 資料來源

## 表單元件

## 隱藏表單元件

## 按鍵

(0) 開啟(選單列)\_ BT000300009448

(0) 退出(選單列)\_ BT000300009449

(0) 刪除(選單列)\_ BT000300009450

(2) 匯出(選單列)\_ BT000300009451

(3) 匯入(選單列)\_ BT000300009452

(3) 新增明細\_ BT000300009453

(2) 修改明細\_ BT000300009454

(2) 刪除明細\_ BT000300009455

(2) 新增主權\_ BT000300009456

(3) 修改主權\_ BT000300009457

(4) 刪除主權\_ BT000300009458

(1) 批次推播\_ BT000300009475

(1) 單筆推播\_ BT000300009476

## 隱藏按鍵

## 按鍵行為選項

駐留按鍵

單筆推播

按鍵類型

功能按鍵(多筆瀏覽)

行為選項

 1.基本設定 2.執行限制 A.開啟空單 B.開啟報表 C.資料交易 D.資料交換 E.郵件發送 F.資料載入 G.資料過濾 H.外部執行 J.溝通訊息 N.裝置支援

K.特殊處理

 1.表單特效 2.動態表格 3.帳號同步 4.系統複製 5.邏輯函數 6.連結物件 7.檔案傳輸 M.預存程序 P.推播通知

① →

儲存

重設

② →

1. 勾選「推播通知」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/index?prjid=67&type=1&no=FM000300001359&prjCodePage=950&ver=&openUUID=53c2683f-7ee6-4144...

規格描述

- 表單元件
  - 隱藏表單元件
- 按鍵
  - (0) 開啟(選單列)\_ BT000300009448
  - (0) 退出(選單列)\_ BT000300009449
  - (0) 刪除(選單列)\_ BT000300009450
  - (2) 匯出(選單列)\_ BT000300009451
  - (3) 匯入(選單列)\_ BT000300009452
  - (3) 新增明細\_ BT000300009453
  - (2) 修改明細\_ BT000300009454
  - (2) 刪除明細\_ BT000300009455
  - (2) 新增主檔\_ BT000300009456
  - (3) 修改主檔\_ BT000300009457
  - (4) 刪除主檔\_ BT000300009458
  - (1) 批次推播\_ BT000300009459
  - (2) 單筆推播\_ BT000300009460
- 基本設定
- 推播通知(0)
- 隱藏按鍵

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1			+ - ↑ ↓

注意事項 推播訊息所有資料大小合計不可超過4k bytes (含系統保留大小: 500 bytes), 若超過此大小, 可能造成發送失敗

推播人  管理者  使用者

推播內容

來源 無 檢視表 過濾

主旨

內文

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
連結類別				提示文字

- 點選按鍵下的「推播通知」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定「優先序」，決定發送郵件在這個按鍵下的執行順序。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件，以及需要的提示訊息。  
(介面操作方法可參考8-7及9-2-1節說明)
- 挑選推播通知的發送人姓名，如果挑選「管理者」，則推播人就是固定的(在運行環境的系統參數設定中設定)，如果挑選「使用者」，就會自動取得當下使用者的姓名。

ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM000300001359&prjCodePage=950&ver=&openUUID=53c2683f-7ee6-4144...

規格描述

- 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列)\_ BT000300009448
    - (0) 退出(選單列)\_ BT000300009449
    - (0) 刪除(選單列)\_ BT000300009450
    - (2) 匯出(選單列)\_ BT000300009451
    - (3) 匯入(選單列)\_ BT000300009452
    - (3) 新增明細\_ BT000300009453
    - (2) 修改明細\_ BT000300009454
    - (2) 刪除明細\_ BT000300009455
    - (2) 新增主檔\_ BT000300009456
    - (3) 修改主檔\_ BT000300009457
    - (4) 刪除主檔\_ BT000300009458
    - (1) 批次推播\_ BT000300009475
    - (2) 單筆推播\_ BT000300009476
  - 基本設定
  - 推播通知(0)
  - 隱藏按鍵

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

注意事項 推播訊息所有資料大小合計不可超過4k bytes (含系統保留大小: 500 bytes)，若超過此大小，可能造成發送失敗

推播人  管理者  使用者

推播內容

來源 無 **1** 檢視表 **2** 過濾 **3** **4**

主旨

內文

項次	替換字變數	類別	來源欄位
連結類別			
連結內容			

儲存連結資訊

- 在「推播內容」的「來源」中，挑選推播內容的資料來源。
  - 無：抓取表單畫面上欄位的資料。
  - 查表：從檢視表中取得資料。
- 如果來源選擇「查表」，要設定查詢的檢視表。
- 如果挑選的檢視表需要接收參數，請用參數介面設定參數值。
- 如果查表時需要過濾，也要設定過濾式。(可參考8-7節說明)





規格描述

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

- 表單元件
  - 隱藏表單元件
- 按鍵
  - (0) 開啟(選單列)\_ BT000300009448
  - (0) 退出(選單列)\_ BT000300009449
  - (0) 刪除(選單列)\_ BT000300009450
  - (2) 匯出(選單列)\_ BT000300009451
  - (3) 匯入(選單列)\_ BT000300009452
  - (3) 新增明細\_ BT000300009453
  - (2) 修改明細\_ BT000300009454
  - (2) 刪除明細\_ BT000300009455
  - (2) 新增主檔\_ BT000300009456
  - (3) 修改主檔\_ BT000300009457
  - (4) 刪除主檔\_ BT000300009458
  - (1) 批次推播\_ BT000300009475
  - (2) 單筆推播\_ BT000300009476
- 基本設定
- 推播通知(0)
- 隱藏按鍵

1. 設定推播主旨。
2. 設定推播內文，詳細設定請參考11-13-2及11-13-3節說明。

推播人  管理者  使用者

推播內容

來源 無

會議通知：%Q1 1

會議內容：%Q2

會議地點：%Q3

開始時間：%Q4

結束時間：%Q5

敬請準時與會，謝謝。

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	Q1	表單元件	會議主旨	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
2	Q2	表單元件	會議內容	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
3	Q3	表單元件	會議地點	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
4	Q4	表單元件	開始時間	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
5	Q5	表單元件	結束時間	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

連結類別

連結內容

儲存連結資訊

規格描述

- 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT000300009448
    - (0) 退出(選單列) \_ BT000300009449
    - (0) 刪除(選單列) \_ BT000300009450
    - (2) 匯出(選單列) \_ BT000300009451
    - (3) 匯入(選單列) \_ BT000300009452
    - (3) 新增明細 \_ BT000300009453
    - (2) 修改明細 \_ BT000300009454
    - (2) 刪除明細 \_ BT000300009455
    - (2) 新增主權 \_ BT000300009456
    - (3) 修改主權 \_ BT000300009457
    - (4) 刪除主權 \_ BT000300009458
    - (1) 批次推播 \_ BT000300009475
    - (2) 單筆推播 \_ BT000300009476
      - 基本設定
      - 推播通知(0)
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

會議內容：%Q2  
 會議地點：%Q3  
 開始時間：%Q4  
 結束時間：%Q5

敬請準時與會，謝謝。

項次	替換字變數	類別	來源欄位
1	Q1	表單元件	會議主旨
5	Q5	表單元件	結束時間

連結類別  提示文字

連結內容

儲存連結資訊

通知對象

來源 表單元件 檢視表 過濾

帳號 通知帳號

推播資訊  另存推播紀錄

1. 設定通知對象，詳細設定請見11-13-4節說明。  
 2. 設定完畢之後，儲存設定即可。