

ruRU IDE教學課程

11-7-1

表單按鍵-基本郵件發送設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 按鍵加註_邏輯函數(C)
 - 按鍵加註_邏輯函數(組)
 - 按鍵加註_邏輯函數(值)
 - 按鍵加註_邏輯函數(值)
 - 按鍵加註_外部程式AF
 - 按鍵加註-特殊處理
 - 按鍵加註-執行限制
 - 按鍵加註-帳號同步
 - 按鍵加註-發送MAIL
 - 按鍵加註-發送MAIL(組)
 - 按鍵加註-郵件發送
 - 按鍵加註-開啟表單
 - 按鍵加註-開啟報表
 - 按鍵加註-資料交換
 - 按鍵加註-資料交換(排)
 - 按鍵加註-資料載入
 - 按鍵加註-資料過濾
 - 按鍵加註-影響數據
 - 按鍵加註-檔案傳輸
 - 按鍵加註-邏輯函數(行)
 - 報表
 - 匯入

按鍵加註 > 按鍵加註-發送MAIL

源碼編輯器工具欄：保存、撤銷、重做、刪除、複製、粘貼、執行、幫助、搜索

來源參照

- 無 • 統一由管理者送至特定信箱，無內文連結&無附件內容
- 欄位指定
- 查表 • 統一由管理者送至 **查表內容**，無內文連結&無附件內容

主旨

內文

寄件人 管理者 使用者

- MAIL統一由系統參數設定-Mail_Server設定的人員寄出
- 差別於Mail上顯示不同的寄件人名稱

收件對象

姓名/信箱

內文連結

- 替換類別:連結時，超連結的通訊協定須設定為其他
- 替換類別:物件時，僅提供資料交換&開啟報表，且須設定郵件夾檔並勾選插入物件

資料交換&開啟報表的優先序，必須在發送MAIL之前。

插入物件：依設定的替換字，將檔案以圖檔方式替換到內文中

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多層表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

• 發送郵件功能，可讓使用者執行一個按鍵後，自動發送電子郵件，也可以將這個按鍵設定為排程按鍵，每隔一段時間自動發送郵件。設定流程如下：

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 按鍵加註-邏輯函數(C)
 - 按鍵加註-邏輯函數(語)
 - 按鍵加註-邏輯函數(推)
 - 按鍵加註-邏輯函數(推)
 - 按鍵加註-外部程式AF
 - 按鍵加註-特殊處理
 - 按鍵加註-執行限制
 - 按鍵加註-帳號同步
 - 按鍵加註-發送MAIL **1**
 - 按鍵加註-發送MAIL(語)
 - 按鍵加註-郵件發送
 - 按鍵加註-開啟報表
 - 按鍵加註-開啟報表
 - 按鍵加註-資料交換
 - 按鍵加註-資料交換(排)
 - 按鍵加註-資料載入
 - 按鍵加註-資料過濾
 - 按鍵加註-影響數據
 - 按鍵加註-檔案傳輸
 - 按鍵加註-邏輯函數(行)
 - 報表-按鍵加註-發送M
 - 匯入資料檢查

按鍵加註 > 按鍵加註-發送MAIL

2

來源參照

- 無 • 統一由管理者送至特定信箱，無內文連結&無附件內容
- 欄位指定
- 查表 • 統一由管理者送至 **查表內容**，無內文連結&無附件內容

主旨

內文

寄件人 管理者 使用者

- MAIL統一由系統參數設定-Mail_Server設定的人員寄出
- 差別於Mail上顯示不同的寄件人名稱

收件對象

姓名/信箱

內文連結

- 替換類別:連結時，超連結的通訊協定須設定為其他
- 替換類別:物件時，僅提供資料交換&開啟報表，且須設定郵件夾檔並勾選插入物件

資料交換&開啟報表的優先序，必須在發送MAIL之前。

插入物件：依設定的替換字，將檔案以圖檔方式替換到內文中

夾檔：報表為PDG格式、資料交換依格式設定的檔案類型，附加至MAIL

資料交換若有勾選轉PDF，則附件的檔案類型就會變成PDF

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版


基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多層表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 2

- ▶ 按鍵加註-發送MAIL_FX999600000100
 - ▶ 資料來源
 - ▶ 表單元件
 - ▶ 隱藏表單元件
 - ▶ 按鍵
 - ☰ (0) 開啟(選單列) _ BT999600000818
 - ☰ (0) 退出(選單列) _ BT999600000819
 - ☰ (0) 新增(選單列) _ BT999600000820
 - ☰ (0) 刪除(選單列) _ BT999600000821
 - ☰ (0) 修改(選單列) _ BT999600000822
 - ☰ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000823
 - ☰ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000824
 - ▶ (2) 無 _ BT999600000825
 - ▶ (2) 欄位指定 _ BT999600000826 1
 - ▶ (2) 查表 _ BT999600000827
 - ▶ (2) 查表內容設定 _ BT999600000828
 - ▶ (3) 寄件人類別 _ BT999600000829
 - ▶ (5) 收件對象 _ BT999600000830
 - ▶ (5) 內文連結 _ BT999600000831

1. 按一下要設定的按鍵。
2. 按下上方的設定鍵。

https://ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000100&prjCodePage=950&ver=&openUUID=9d4e6bb7-8ce9-415...

規格描述

按鍵名稱 欄位指定 料號 BT999600000826 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	內文不為空	內文不可空白
2	主旨為空白	信件無主旨是否確定送出?

寄件人 管理者信箱 使用者信箱

主旨內文 來源 無 檢視表 過濾

%主旨

B *I* U ~~S~~ **A** [List Icons] [Link] [Image] [Video] [Code]

%內文

此信為系統發出，請勿直接回覆

- 點選按鍵下的「郵件發送」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定「優先序」，決定發送郵件在這個按鍵下的執行順序。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件，以及需要的提示訊息。
(介面操作方法可參考8-7及9-2-1節說明)
- 挑選寄件人的信箱，如果挑選「管理者信箱」，則郵件中的寄件人就是固定的，如果挑選「使用者信箱」，就會自動取得當下使用者的信箱資料。

規格描述

按鍵加註-發送MAIL_FX999600000100

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_ BT9996000000818
 - (0) 退出(選單列)_ BT9996000000819
 - (0) 新增(選單列)_ BT9996000000820
 - (0) 刪除(選單列)_ BT9996000000821
 - (0) 修改(選單列)_ BT9996000000822
 - (0) 新增存回(選單列)_ BT9996000000823
 - (0) 修改存回(選單列)_ BT9996000000824
 - (2) 無_ BT9996000000825
 - (2) 欄位指定_ BT9996000000826
 - 基本設定
 - 郵件發送(1)
 - (2) 查表_ BT9996000000827
 - (2) 查表內容設定_ BT9996000000828
 - (3) 寄件人類別_ BT9996000000829

按鈕名稱 欄位指定 料號 BT999600000826 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	內文不為空	內文不可空白	+ - ↑ ↓
2	主旨為空白	信件無主旨是否確定送出?	+ - ↑ ↓

寄件人 管理者信箱 使用者信箱

主旨內文

來源 無 **1** 檢視表 **3** 過濾 **4**

%主旨

2

%內文

此信為系統發出，請勿直接回覆

- 在「主旨內文」的「來源」中，挑選郵件內容的資料來源。
 - 無**：抓取表單畫面上欄位的資料。
 - 查表**：從檢視表中取得資料。
- 如果來源選擇「查表」，要設定查詢的檢視表。
- 如果挑選的檢視表需要接收參數，請用參數介面設定參數值。
- 如果查表時需要過濾，也要設定過濾式。(可參考8-7節說明)

- 規格描述
- 按鍵加註-發送MAIL_FX999600000100
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_ BT999600000818
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000819
 - (0) 新增(選單列)_ BT999600000820
 - (0) 刪除(選單列)_ BT999600000821
 - (0) 修改(選單列)_ BT999600000822
 - (0) 新增存回(選單列)_ BT999600000823
 - (0) 修改存回(選單列)_ BT999600000824
 - (2) 無_ BT999600000825
 - (2) 欄位指定_ BT999600000826
 - 基本設定
 - 郵件發送(1)【內文不為空, 主旨為:
 - (2) 查表_ BT999600000827
 - (2) 查表內容設定_ BT999600000828
 - (3) 寄件人類別_ BT999600000829

按鈕名稱 欄位指定 料號 BT999600000826 優先序 1

1. 設定郵件主旨。
2. 設定郵件內文，詳細設定請參考11-7-2及11-7-3節說明。

主旨內文 來源 無 檢視表 過濾

%主旨 ← 1

富文本編輯器 (2)

%內文

此信為系統發出，請勿直接回覆

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	主旨	表單元件	主旨	+ -
2	內文	表單元件	內文	+ -



規格描述

- 按鍵加註-發送MAIL_FX999600000100

- 資料來源

- 表單元件

- 隱藏表單元件

- 按鍵

- (0) 開啟(選單列)_BT999600000818

- (0) 退出(選單列)_BT999600000819

- (0) 新增(選單列)_BT999600000820

- (0) 刪除(選單列)_BT999600000821

- (0) 修改(選單列)_BT999600000822

- (0) 新增存回(選單列)_BT999600000

- (0) 修改存回(選單列)_BT999600000

- (2) 無_BT999600000825

- (2) 欄位指定_BT999600000826

- 基本設定

- 郵件發送(1)【內文不為空, 主旨為:

- (2) 查表_BT999600000827

- (2) 查表內容設定_BT999600000828

- (3) 寄件人類別_BT999600000829

2 按鈕名稱

執行條件

欄位指定

料號 BT999600000826

優先序 1

順序	條件內容	訊息處理	
1	內文不為空	內文不可空白	+ - ↑ ↓
2	主旨為空白	信件無主旨是否確定送出?	+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	主旨	表單元件	主旨	+ -
2	內文	表單元件	內文	+ -

項次	連結字變數	類別	連結內容	
				+ -

 儲存連結資訊

收件對象

來源 表單元件 檢視表 過濾

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

副本

密件副本

- 設定收件對象，詳細設定請見11-7-4節說明。
- 設定完畢之後，儲存設定即可。