

ruRU IDE教學課程

11-4-1

表單按鍵-開啟報表及傳入參數

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

庫存檔輸出指定

日期 2019/01/01 ~ 2019/12/31

商品料號

格式內容 庫存表 料號庫存表

執行 取消

庫存表

日期 2021/04/12 頁次 1

庫別代號	儲位	商品料號	庫存量	建立日期	修改日期
MA	MA01	CP0001	3	2019/03/29	2019/03/29
MA	MA01	PN18030003	1	2019/08/16	2019/08/16
MA	MA02	CP0001	1	2019/03/29	2019/03/29
MA	MA02	PN18060001	1	2019/08/16	2019/08/16
MA	MA03	CP0001		2019/03/29	2019/03/29
MA	MA04	CP0001		2019/03/29	2019/03/29
MA	MA04	CP0002		2019/03/29	2019/03/29

審核	製表人
	PJ999600000001

- 如果要讓使用者開啟並列印報表，就必須設計一個按鍵來啟動報表，像是上圖中的案例一樣，使用者按下執行鍵，就開啟庫存報表。
- 設定開啟報表的方法如下：

架構

- 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_教學用
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 入帳加註-入庫單
 - 入帳加註-入庫單-單改
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存檔輸出指定** ← 1
 - 庫別主檔
 - 庫別主檔_教學用
 - 料號庫存表
 - 商品主檔
 - 商品查詢
 - 商品查詢_教學用
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購交期維護_條件多筆
 - 商品訂購單
 - 商品訂購單_教學用
 - 商品訂購資料輸出
 - 商品訂購資料輸出_教學用
 - 移動加權平均計算
 - 部門資料
 - 費用請領列印指定

教學案例 > 庫存檔輸出指定

2

日期 ~

商品料號 ~

格式內容 庫存表 料號庫存表

執行 取消

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單


1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- ▲ 庫存權輸出指定_FX999600000092
 - ▶ 資料來源
 - ▶ 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - ▲ 按鍵
 - 隱藏 (0) 開啟(選單列)_ BT999600000729
 - 隱藏 (0) 退出(選單列)_ BT999600000730
 - ▶ (3) B_執行_ BT999600000731 ← **1**
 - ▶ (1) B_取消_ BT999600000732
 - ▶ (1) 匯入(選單列)_ BT999600000748
 - 隱藏按鍵

1. 按一下要設定的按鍵。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

◀ 庫存權輸出指定_FX999600000092

▶ 資料來源

▶ 表單元件

📄 隱藏表單元件

◀ 按鍵

📄 (0) 開啟(選單列)_BT999600000729

📄 (0) 退出(選單列)_BT999600000730

▶ (3) B_執行_BT999600000731

▶ (1) B_取消_BT999600000732

▶ (1) 匯入(選單列)_BT999600000748

📄 隱藏按鍵

按鍵行為選項



駐留按鍵 B_執行



按鍵類型 功能按鈕

行為選項

 1.基本設定 2.執行限制 A.開啟它單 B.開啟報表 C.資料交易 D.資料交換 E.郵件發送 F.資料載入 G.資料過濾 H.外部執行 J.溝通訊息 N.裝置支援

K.特殊處理

 1.表單特效 2.動態表格 3.帳號同步 4.系統複製 5.邏輯函數 6.連結物件 7.檔案傳輸 M.預存程序 儲存

重設

1. 勾選「開啟報表」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

庫存權輸出指定_FM999600000092 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000092&prjCodePage=950&ver=&openUUID=2cba116c-bd69-...

規格描述

- 庫存權輸出指定_FX999600000092
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_BT999600000729
 - (0) 退出(選單列)_BT999600000730
 - (3) B_執行_BT999600000731
 - 基本設定
 - 開啟報表(1)【格式內容=庫存表】**
 - 開啟報表(2)【格式內容=料號庫存表】
 - (1) B_取消_BT999600000732
 - (1) 匯入(選單列)_BT999600000748
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 B_執行 料號 BT999600000731 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	格式內容=庫存表	

報表內容 庫存表

開啟方式

預覽

郵件夾檔 夾帶檔案 插入物件

直接下載 PDF XLS

直接列印

存入資料庫

資料表

過濾條件

存入欄位

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
1	日期起	日期	元件	日期起
2	日期迄	日期	元件	日期迄
3	使用者姓名	文字	運算式	使用者姓名

- 點選新增的「開啟報表」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定開啟報表的執行條件。

庫存權輸出指定_ FM999600000092 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000092&prjCodePage=950&ver=&openUUID=2cba116c-bd69-...

規格描述

▲ 庫存權輸出指定_ FX999600000092

▶ 資料來源

▶ 表單元件

☑ 隱藏表單元件

▲ 按鍵

按鈕名稱 B_執行 料號 BT999600000731 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	格式內容=庫存表	

報表內容 庫存表

開啟方式

預覽 郵件夾檔 夾帶檔案 插入物件

直接下載 PDF XLS

條件式

資料列過濾條件敘述 格式內容=庫存表

處理類別 無關資料庫 資料表基礎 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	檔區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	檔區元件	運算元名稱	右括數
	0	元件		C_庫存表			等於	固定值		1	0

即時顯示

重組

條件內容

元件.C_庫存表 = 固定值.1

儲存

- 用條件式介面設定執行條件。(可參考8-7節說明)

庫存權輸出指定_ FM999600000092 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000092&prjCodePage=950&ver=&openUUID=2cba116c-bd69-...

規格描述

◀ 庫存權輸出指定_ FX999600000092

- ▶ 資料來源
- ▶ 表單元件
 - 隱藏表單元件
- ▶ 按鈕
 - (0) 開啟(選單列)_ BT999600000729
 - (0) 退出(選單列)_ BT999600000730
 - ▶ (3) B_執行_ BT999600000731
 - 基本設定
 - 開啟報表(1)【格式內容=庫存表】
 - 開啟報表(2)【格式內容=料號庫存表】
 - ▶ (1) B_取消_ BT999600000732
 - ▶ (1) 匯入(選單列)_ BT999600000748
- 隱藏

按鈕名稱 B_執行 料號 BT999600000731 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	格式內容=庫存表	

報表內容 庫存表

開啟方式

預覽 郵件夾檔 直接下載 直接列印 存入資料庫

夾帶檔案 插入物件

PDF XLS

資料表

過濾條件

存入欄位

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
1	日期起	日期	元件	日期起
2	日期迄	日期	元件	日期迄
3	使用者姓名	文字	運算式	使用者姓名

1. 挑選要開啟的報表名稱。

2. 選擇報表的開啟方式。

- **預覽**：以預覽的方式開啟報表。
- **郵件夾檔**：將報表產出後，當成郵件的附件。
- **直接下載**：先產出報表後，啟動瀏覽器的下載機制，直接下載(PDF檔案)。
- **直接列印**：先產出報表後，不經檢視，直接啟動印表的介面。
- **存入資料庫**：先產出報表後，把報表以PDF檔案格式存到資料表中。

庫存權輸出指定_FM999600000092 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000092&prjCodePage=950&ver=&openUUID=2cba116c-bd69-...

規格描述

- 庫存權輸出指定_FX999600000092
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (0) 開啟(選單列)_BT999600000729
 - (0) 退出(選單列)_BT999600000730
 - (3) B_執行_BT999600000731
 - 基本設定
 - 開啟報表(1)【格式內容=庫存表】**
 - 開啟報表(2)【格式內容=料號庫存表】
 - (1) B_取消_BT999600000732
 - (1) 匯入(選單列)_BT999600000748
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 B_執行 料號 BT999600000731 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	格式內容=庫存表	

報表內容 庫存表

開啟方式

預覽

郵件夾檔 夾帶檔案 插入物件

直接下載 PDF XLS

直接列印

存入資料庫

資料表

過濾條件

存入欄位

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
1	日期起	日期	元件	日期起
2	日期迄	日期	元件	日期迄
3	使用者姓名	文字	運算式	使用者姓名

1. 如果被開啟的報表有設定接收參數，可以設定參數的傳遞內容。
2. 設定完畢之後，儲存設定即可。