

# ruRU IDE教學課程

## 18-6 公用工具-開放按鍵

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

### 架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鍵
    - 元件加註
    - 按鍵加註
    - 報表加註
    - 函數 / 變數
    - 邏輯表格
    - 資料表格
    - 資料交易
  - 教學用
    - 教學案例
      - 人員一覽表
      - 人員主檔
      - 人員主檔\_單改
      - 人員主檔1
      - 客戶資料
      - 客戶類別
      - 流程表單示範
      - 訂購料號及廠商單
      - 庫存表
      - 庫存表-教學用
      - 庫存權輸出指定
      - 庫別主檔
      - 料號庫存表
      - 料號庫存表-教學用
      - 商品主檔

教學案例 > 商品主檔

設定圖片伺服器 上傳商品圖片 下載圖片 刪除圖片

確認 生效 失效

規格 廠商 狀態 單次訂購金額限制 元 認證文件 上傳文件 下載文件 刪除文件 異動人員 異動日期 存檔

### 屬性

元件類型: 功能選單

元件名稱: 確認

標題: 確認

X軸: 5 px

Y軸: 0 px

寬度: 80 px

高度: 25 px

### 選單清單

#	選單名稱
1	生效
2	失效

樣式

- 表單中的自定按鍵，如果含有且只有「資料交易」功能，可以開放給外部的程式透過API呼叫執行。(除了資料交易以外的功能，都無法被外部程式呼叫。)
- 設定方式請看下一頁。

### 架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
  - 資料表格
  - 專案資源 **①**
    - PR01.資料模版
    - PR02.多語設定
    - PR03.圖示設定
    - PR04.交換格式
    - PR05.排程設定
    - PR06.報表條文
    - PR07.啟動表單
    - PR08.外部程式
    - PR09.開放按鍵 **②**
    - PR10.權索權
    - PR11.全域變數
    - PR12.單元樣式
    - PR13.自定函數
    - PR99.使用者設定
  - 輔助工具
  - 專案管理
  - 團隊管理

教學案例 > 商品主檔

設定圖片伺服器 上傳商品圖片 下載圖片 刪除圖片

確認

生效 失效

規格

廠商

狀態

單次訂購金額限制 元

認證文件 上傳文件 下載文件 刪除文件

異動人員

異動日期 存檔

### 屬性

元件類型: 功能選單

元件名稱: 確認

標題: 確認

X軸: 5 px

Y軸: 0 px

寬度: 80 px

高度: 25 px

### 選單清單

#	選單名稱
1	生效
2	失效

樣式

1. 展開左側的「專案資源」節點。
2. 按一下「開放按鍵」項目，開啟設定介面。

架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
  - 資料表格
  - 專案資源
    - PR01.資料
    - PR02.多語
    - PR03.匯示
    - PR04.交換
    - PR05.排程
    - PR06.報表
    - PR07.啟動
    - PR08.外部
    - PR09.開放
    - PR10.檔案
    - PR11.全域
    - PR12.單元
    - PR13.自定
    - PR99.使用
  - 輔助工具
  - 專案管理
  - 團隊管理

### 開放按鍵

商品主檔(失效)

表單名稱 商品主檔 料號 FM999600000094

按鍵名稱 失效 料號 BT9996000000775

功能說明

傳入參數

類別 Json

項次	設定類型	設定來源	參數型態	參數名稱	參數說明
1	表單元件	料號	文字	PDNO	

回傳參數

項次	料號	參數名稱	參數型態	多筆	參數說明
----	----	------	------	----	------

1. 可以輸入搜尋用的關鍵字(非必要)。
2. 可以用搜尋按鍵，查詢已經設定的資料。
3. 按一下表單和按鍵名稱，可以在右邊看到這組設定的內容。

- 架構
- DKS測試案例
    - 作業流程
    - 資料表格
    - 專案資源
      - PR01.資料
      - PR02.多語
      - PR03.匯示
      - PR04.交換
      - PR05.排程
      - PR06.報表
      - PR07.啟動
      - PR08.外部
      - PR09.開放
      - PR10.權表
      - PR11.全域
      - PR12.單元
      - PR13.自定
      - PR99.使用
  - 輔助工具
  - 專案管理
  - 團隊管理

### 開放按鍵

商品主檔(失效)

表單名稱 商品主檔

按鍵名稱 生效

功能說明

料號 FM999600000094

料號 BT9996000000774

傳入參數

類別 Json

項次	設定類型	設定來源	參數型態	參數名稱	參數說明
1	表單元件	料號	文字	PRODNO	要生效的料號
2	表單元件	狀態	文字	STATUS	要寫入的狀態值

回傳參數

項次	料號	參數名稱	參數型態	多筆	參數說明
----	----	------	------	----	------

1. 按下新增鍵，新增一筆設定資料。
2. 使用快顯選單挑選要開放的按鍵所屬的表單。(可參考4-8節說明)
3. 使用快顯選單挑選要開放的按鍵。
4. 可以簡單說明按鍵的功能，做為參考用。
5. 按下載入鍵，系統會自動載入這張表單做為鍵值的欄位。
6. 設定參數名稱，這個參數是給外部API程式傳入的。
7. 可以填寫參數說明，讓外部API的撰寫人參考。
8. 設定完畢之後請儲存設定。