

ruRU IDE教學課程


8-2-4

使用表單元件顯示錯誤訊息

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 當我們使用檢控功能時，如果需要顯示錯誤訊息，都會彈出一個訊息視窗，再由使用者進行關閉。

The screenshot shows a web-based sales order form. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon and a green button labeled "銷貨單" (Sales Order). Below this, there are input fields for "銷貨單號" (Sales Order No.) and "銷貨日期" (Sales Date) which is set to "2019/08/1". A "掃描" (Scan) field contains the value "5555". A red circle with the number "1" and an arrow points to this field, with the text "使用者輸入錯誤料號" (User entered wrong material number) next to it. Below the scan field is a table with the following structure:

序號	料號	品名	銷貨數量
1			0

At the bottom of the form, there is a text area containing the message "料號輸入錯誤。" (Material number input error). A red circle with the number "2" and an arrow points to this message, with the text "顯示錯誤訊息" (Display error message) next to it. The form also includes a pagination indicator "1/1" and a search icon.

- 另一種訊息顯示的方式，則是把訊息顯示在表單的畫面欄位中，例如上方的銷貨單，使用者在掃描欄位輸入錯誤的料號，就在最下方的文字方塊中顯示錯誤訊息。
- 設定方式如下：

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

教學案例 > 銷貨單

版面 基本 屬性

屬性

元件類型
多行文字 2

元件名稱
訊息欄位

X軸
3 px

Y軸
337 px

寬度
539 px

高度
75 px

顯示標題

標題
[Grey Bar]

位置
[Dropdown]

寬度
[Grey Bar] px

高度
[Grey Bar] px

自動換列

樣式

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

銷貨單號 [Input] 銷貨日期 [Input]

掃描 [Input]

序號	料號	品名	銷貨數量

1

FAQ相關

1. 先在表單畫面中新增一個顯示訊息用的畫面元件。
2. 這個元件必須是一個多行文字元件。

規格描述

表單名稱 銷貨單 料號 FM999600000265

資料區 表頭 元件對應

檢視表 銷貨單表頭

檢視表

銷貨單表頭

表格名稱 銷貨單表頭 料號 LF999600000369

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

來源 + - 圖 圖 圖

掃描

訊息欄位

銷貨單號

銷貨日期

料號 VC999600004155

欄位名 訊息欄位

英文名稱 MESSAGE

資料型態 文字 可變長度 Unicode

長度 255

個資解密

資料內容

來源參照

運算公式

自訂欄位

預設空值

SPACE(255)

特定處理 無

可參考欄位

A.銷貨單號

A.銷貨日期

- 在資料來源的檢視表中，也要有一個欄位來對應，這個欄位可以是虛擬的，不必存在於資料表中。

規格描述

- 銷貨單_F999600000265
 - 資料來源
 - 基本設定 ← 1
 - 資料區_表頭
 - 資料區_表身1
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵

表單名稱 銷貨單 料號 FM999600000265

表單類型 單頭一身多筆型 (雙檔)

資料呈現 紀錄內容 最首筆 最末筆 空白頁 資料重顯時間

表單運作 獨立開啟 連續異動 首頁選單 錯誤訊息指定元件 訊息欄位 記錄異動立即過濾重載

項次	參數	型態	說明	料號	
----	----	----	----	----	--

規格說明

使用時機

1. 在規格定義介面中，駐留在資料來源的「基本設定」項目上。
2. 進入編輯模式。
3. 勾選「錯誤訊息指定元件」。
4. 挑選要顯示錯誤訊息的元件。
5. 儲存設定。

規格描述

銷貨單_FX999600000265

資料來源

基本設定

資料區_表頭

資料區_表身1

表單元件

(2) 銷貨單號_OB999600003562

(2) 銷貨日期_OB999600003563

(3) 掃描_OB999600003564

(1) 表格_OB999600003565

(2) 序號_OB999600003567

(2) 料號_OB999600003569

(1) 品名_OB999600003573

(1) 銷貨數量_OB999600003571

(1) 訊息欄位_OB999600004760

基本設定 ← 1

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

表單元件 訊息欄位 料號 OB999600004760 元件類型 多行文字

存在權區 表頭 資料模板 文字模版 資料長度 255

幣別元件

檢視表對應欄位 訊息欄位 資料型態 文字 資料長度 255

選項群組

選項給值

引用功能

撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

僅供顯示 全文顯示 游標可駐留 可駐留之狀態 新增 修改 瀏覽

資料複製致能

至權尾 至頁尾 至達到相同值 到固定筆數 延遲到執行中決定

不可重複 不可負值 密碼顯示 內容 必要項 選擇項 空值不檢錯 空值要檢錯

駐留原欄位 清空原值

顯示規則

重顯週期 時間 分 秒

複選框

資料行勾選 傳回呼叫表單 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

1. 駐留在顯示訊息元件的基本設定項目上。
2. 進入編輯模式。
3. 挑選對應的檢視表欄位，也就是第5頁所介紹的部分。
4. 勾選「僅供顯示」項目。
5. 儲存設定。