

ruRU IDE教學課程

10-3-2 資料交易(過帳)-運算給值

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品主檔_生效_教學用

資料交易名稱 商品主檔_生效_教學用 料號 PS000100000965

001 修改商品主檔的狀態欄位 (目的)A. 商品主檔

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

段落名稱 修改商品主檔的狀態欄位

來源類別

無

檢視表

序	欄位名稱	排序依據


固定筆數

起始值

終止值

累加值

- 在資料交易的設定中，如果寫入欄位的內容，不屬於系統資訊、來源欄位、接收參數中的任何一項，或是寫入的內容，需要套用某些函數或計算式，就要使用「運算給值」。



- 延續10-1、10-2-1、10-3-1節的案例，當使用者按下「生效」按鍵時，就要把狀態欄位從「未生效」改為「生效」，這種情況就可以使用運算給值功能來處理。
- 設定方法如下：

商品主檔_生效_教學用

資料交易名稱 商品主檔_生效_教學用 料號 PS000100000965

001 修改商品主檔的狀態欄位 (目的)A. 商品主檔

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 異動人員 加密

給值條件

給值方式

固定給值 系統資訊 使用者帳號

通算給值

多語詞庫

重新編碼 型態 鍵值

套用取號 型態 鍵值

條件取號 成立鍵值 不成立給值

預設清空

特定處理 無

初始值由0開始 沿用目的欄位原值

回傳參數

1. 在資料交易的設計畫面中，點選要寫入的資料表。
2. 切換到「目的欄位」頁籤。
3. 按下新增鍵，新增一個寫入欄位。

商品主檔_生效_教學用

資料交易名稱 商品主檔_生效_教學用 料號 PS000100000965

001 修改商品主檔的狀態欄位 (目的)A. 商品主檔

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 狀態 加密

給值條件

給值方式

固定給值

運算給值

多語詞庫

重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

固定值

參照值

鍵值

套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

條件取號

成立鍵值

不成立給值

1. 在「影響欄位」中，挑選要寫入的欄位。
2. 如果有需要，可以用運算式介面設定給值條件。(可參考7-7-3節說明)
3. 在給值方式中選擇「運算給值」。
4. 開啟運算式介面。

運算式

說明 生效

編輯方法 自定 引用函數

自定 引用函數

結果
文字函數("生效")

函數
文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		生效	+	-	✓

訊息

☑ 儲存完成

繼續編輯 關閉視窗

儲存 關閉

1

2

3

- 使用運算式介面，設定要寫入的值。
(介面操作方法可參考7-7-3節說明)

商品主檔_生效_教學用

資料交易名稱 商品主檔_生效_教學用 料號 PS000100000965

001 修改商品主檔的狀態欄位 (目的)A. 商品主檔

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

異動人員
異動日期

影響欄位 狀態 加密

給值條件 生效

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

固定值

參照值

鍵值

套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

成立鍵值

回傳參數

- 設定完畢之後，儲存設定即可。