


ruRU IDE教學課程

11-12-2 表單按鍵-切換頁籤

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 在按鍵中可設定「切換頁籤」的功能，達到自動切換頁籤的目的。
- 使用按鍵功能切換頁籤的設定方法如下：

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件容器(Mobile)
 - 元件容器(PC版)
 - 元件容器_變動高度(PC版)
 - 元件容器-多欄(PC)
 - 表單元件_下拉選項
 - 表單元件_頁籤+動態面板
 - 表單元件_畫布
 - 表單元件-各類模版
 - 表單元件-各類模版【遮罩】
 - 表單元件-所有類型
 - 表單按鍵
 - 表單按鍵-一般按鍵
 - 表單按鍵-多筆按鍵
 - 嵌入物件
 - 嵌入物件-地圖
 - 圖表元件
 - 圖表元件-堆疊圖
 - 圖表元件-流量圖
 - 框組表單
 - 樹狀元件-表身
 - 樹狀元件-表頭
 - 樹狀元件-雙欄
 - 元件加註
 - 按鍵加註

表單元件 / 按鍵 > 表單元件_頁籤+動態面板

2

切到頁籤1 切到頁籤2 切到面板1 切到面板2

指定面板選項: 面板1 面板2

頁籤1 頁籤2

頁籤元件1

面板元件1

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版


基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框組元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單


1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 表單元件_頁籤+動態面版_FX999600000117
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000949
 - (1) 退出(選單列)_ BT999600000950
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000951
 - (1) 刪除(選單列)_ BT999600000952
 - (1) 修改(選單列)_ BT999600000953
 - (1) 新增存回(選單列)_ BT999600000954
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT999600000955
 - (2) 切到頁籤1 _ BT999600000956
 - (2) 切到頁籤2 _ BT999600000957 **1**
 - (2) 切到面版1 _ BT999600000958
 - (2) 切到面版2 _ BT999600000959
 - 隱藏按鍵

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- ▶ 表單元件_頁籤+動態面版_FX999600000117
 - ▶ 資料來源
 - ▶ 表單元件
 - ▶ 隱藏表單元件
 - ▶ 按鍵
 - ▶ (1) 開啟(選單列)_BT999600000949
 - ▶ (1) 退出(選單列)_BT999600000950
 - ▶ (1) 新增(選單列)_BT999600000951
 - ▶ (1) 刪除(選單列)_BT999600000952
 - ▶ (1) 修改(選單列)_BT999600000953
 - ▶ (1) 新增存回(選單列)_BT999600000954
 - ▶ (1) 修改存回(選單列)_BT999600000955
 - ▶ (2) 切到頁籤1_BT999600000956
 - ▶ (2) 切到頁籤2_BT999600000957
 - ▶ (2) 切到面版1_BT999600000958
 - ▶ (2) 切到面版2_BT999600000959
 - ▶ 隱藏按鍵

按鍵行為選項

駐留按鍵

按鍵類型

行為選項

- 1.基本設定
- 2.執行限制
- A.開啟它單
- B.開啟報表
- C.資料交易
- D.資料交換
- E.郵件發送
- F.資料載入
- G.資料過濾
- H.外部執行
- J.溝通訊息
- N.裝置支援
- K.特殊處理
 - 1.表單特效
 - 2.動態表格
 - 3.帳號同步
 - 4.系統複製
 - 5.邏輯函數
 - 6.連結物件
 - 7.檔案傳輸
 - M.預存程序

1. 勾選「表單特效」項目。
2. 按下儲存鍵。

表單元件_頁籤+動態面版_FM999600000117 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications/.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000117&prjCodePage=950&ver=&openUUID=71167d79-1ac4-4d3...

規格描述

- 表單元件_頁籤+動態面版_FX9996000001
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000949
 - (1) 退出(選單列)_ BT999600000950
 - (1) 新增(選單列)_ BT999600000951
 - (1) 刪除(選單列)_ BT999600000952
 - (1) 修改(選單列)_ BT999600000953
 - (1) 新增存回(選單列)_ BT999600000
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT999600000
 - (2) 切到頁籤1_ BT999600000956
 - (2) 切到頁籤2_ BT999600000957
 - 基本設定
 - 表單特效(1) ← 1
 - (2) 切到面版1_ BT999600000958
 - (2) 切到面版2_ BT999600000959
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 切到頁籤2 料號 BT999600000957 優先序 1 ← 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

- 關閉表單
- 6 切換頁籤
- 更新欄位
- 啟動按鍵

頁籤元件 頁籤區塊 7

頁籤名稱 頁籤2 8

影響筆數 單筆 多筆 指定檔區

查表來源 無 資料表 檢視表 來源表格

過濾條件

項次	目的欄位	給值內容
----	------	------

按鈕名稱

呼叫次數 單次 多次

多次設定

- 點選新增的「表單特效」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定切換頁籤的執行條件。
- 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。
- 在處理內容中選擇「切換頁籤」。
- 挑選要切換的頁籤元件。(快顯選單的操作說明請參考4-8節)
- 挑選要切換到哪個頁籤名稱。
- 設定完畢之後，儲存設定即可。