

ruRU IDE教學課程

9-4-2 表單元件-預設固定給值

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔

上傳照片

人員編號		生日	//	
人員姓名		到職日	//	
身份證字號		離職日	//	
性別		職等	01	

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養

- 預設固定給值的功能，可以讓使用者在新增資料時，預先載入一個固定值，方便使用者輸入經常相同的資料。
- 例如上圖的表單，在進入新增模式時，我們可以在職等欄位上預設「01」職等。
- 設定方法如下：

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 入帳加註
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔 ← 1
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 入帳加註-入庫單
 - 入帳加註-入庫單
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商單
 - 庫存表
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 商品主檔

教學案例 > 人員主檔

2

上傳照片

人員編號 生日

人員姓名 到職日

身份證字號 離職日

性別 option 1 職等 option 1

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版


基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單


1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB999600001226
 - (1) 人員姓名 _ OB999600001227
 - (5) 身份證字號 _ OB999600001228
 - (2) 性別 _ OB999600001261
 - (1) 生日 _ OB999600001230
 - (1) 到職日 _ OB999600001231
 - (1) 離職日 _ OB999600001232
 - (3) 職等 _ OB999600001263** ← **1**
 - (1) 表格 _ OB999600001265
 - (2) 序號 _ OB999600001267
 - (1) 眷屬姓名 _ OB999600001269
 - (1) 稱謂 _ OB999600001271
 - (1) 眷屬生日 _ OB999600001273
 - (2) 眷屬身份證字號 _ OB999600001274
 - (2) 扶養 _ OB999600001277
 - (1) 圖片 _ OB999600005466

1. 按一下要設定的元件。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 人員編號 _ OB999600001226
 - 人員姓名 _ OB999600001227
 - 身份證字號 _ OB999600001228
 - 性別 _ OB999600001261
 - 生日 _ OB999600001230
 - 到職日 _ OB999600001231
 - 離職日 _ OB999600001232
 - 職等 _ OB999600001263
 - 表格 _ OB999600001265
 - 序號 _ OB999600001267
 - 眷屬姓名 _ OB999600001269
 - 稱謂 _ OB999600001271
 - 眷屬生日 _ OB999600001273
 - 眷屬身份證字號 _ OB999600001275
 - 扶養 _ OB999600001277
 - 圖片 _ OB999600005466

元件行為選項

駐留元件 職等

元件類型 下拉選項

行為選項

- 1. 基本設定
- 2. 顯示設定
- 3. 預設給值
- 4. 選項清單
- 5. 開窗參照
- 6. 檢控限制
- 7. 更新給值
- 8. 編輯能力
- 9. 樹狀控制
- 10. 被動更新
- 11. 嵌入物件
- 12. 樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「預設給值」項目。
2. 按下儲存鍵。

人員主權 _ FM999600000077 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView?ex?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8462f2e-e04c-45...

規格描述

人員主權_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

基本設定

預設給值 ← ①

選項清單

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 眷屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 眷屬生日 _ OB999600001273

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

給值時間點 新增前 修改前 新增存回時 修改存回時 ③

資料來源

系統資訊 系統日期 系統日期時間 全唯碼

登入資訊 使用者帳號 使用者序號 使用者姓名 用戶代號 公司代號 企業代號

固定給值 ④

固定值 01 ← ⑥

複寫同欄上列內容 ⑤

表單參數

複寫其它表單欄位

運算給值

編輯提示

查表給值

來源資料行

來源欄位

流水編碼

英文字碼 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號

執行條件

單據編碼

編碼格式 直接跳號

1. 元件下會多出一個預設給值項目，點選之後會開啟設定介面。
2. 進入編輯模式。
3. 挑選給值的時間點(可以複選，本案例只要選擇「新增前」)。
4. 選擇「固定給值」。
5. 挑選給值的類別，各個選項的說明如下頁。
6. 依照給值類別，設定給值的內容。
7. 設定完畢之後請儲存設定。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

給值時間點 新增前 修改前 新增存回時 修改存回時

資料來源

系統資訊 系統日期 系統日期時間 全唯碼

登入資訊 使用者帳號 使用者序號 使用者姓名 用戶代號 公司代號 企業代號

固定給值

固定值

複寫同欄上列內容

表單參數

複寫其它表單欄位

運算給值

編輯提示

查表給值

來源資料行

來源欄位

各種預設固定給值的說明如下：

- **固定值**：一個固定的字串或數值。
- **複寫同欄上列內容**：在表身的多筆表格元件內使用，可以將上一列資料中，相同欄位的內容，帶入新增的資料中。
- **表單參數**：可以將表單接收的參數，當作預設值寫入。
- **複寫其他表單欄位**：可以讓這個元件的預設值，與其他欄位的內容相同。
- **運算給值**：可以利用運算式介面，設定上述功能無法滿足的內容，例如使用特定函數進行資料處理。(可參考7-7-3節說明)
- **編輯提示**：可以使用多語設定介面，設定一段提示使用者操作的文字，等到使用者開始輸入此欄位時，提示內容就會消失，改為顯示使用者的輸入內容。